## -INSTALACION CLIENTE

Antes de iniciar con la instalación en puesto cliente debemos asegurarnos de que tengamos permisos de administrador para hacer instalaciones, crear carpetas...

Para iniciar la instalación en un puesto Cliente, de Vector, introduciremos el CD de instalación y ejecutaremos el SetupC.exe



En el paso Nº1 hay tres opciones de instalación:

## 1.-Tipica (Recomendada)

Instalación de Vector-ERP (Cliente)
1 Tipo de Instalación
Escoja el tipo de instalación que se ajuste a sus necesidades:
Típica (Recomendada)
C Personalizada
C A partir de un archivo de configuración *.cfg (Solo personal cualificado):
🕞 Examinar
Siguiente Cancelar

La instalación la hace completando de forma automatica el nombre del Sevidor/Instancia SQL y dando los nombres de la Base de Datos General y modelo de forma automatica en función de como estén definidos en la instalación en servidor.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)	$\mathbf{X}$
3 Confirmar los Datos de la Confirme los datos de la instalación:	client Instalación
Nombre del Servidor/Instancia SQL Server	0048-OFICINA\SQLEXPRESS
Carpeta de Vector-ERP en el Servidor	
Alias de la Base de Datos General	VECTORERPG
Alios de la Base de Datos Modelo	VECTORERP
Grupo de Programas de Vector-ERP	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🗑 Guardar la Configuración	Anterior Siguiente Cancelar

Deberemos completar el campo Carpeta de Vector-ERP en el servidor con la ruta exacta de donde se encuentran los programas de Vector en el Servidor.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)	×
3 Confirmar los Datos de la Confirme los datos de la instalación:	client Instalación
Nombre del Servidor/Instancia SQL Server	0048-OFICINA\SQLEXPRESS
Carpeta de Vector-ERP en el Servidor	C:WectorERP ····
Alias de la Base de Datos General	VECTORERPG
Alias de la Base de Datos Modelo	VECTORERP
Grupo de Programas de Vector-ERP 🤇	IDSWIN.EXE,NOMIWIN.EXE,CONTWIN.EX
📳 Guardar la Configuración	Anterior Siguiente Cancelar

El paso 4 es para confirmar la instalación.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)			
4 Iniciar la Instalación			
ATENCIÓN			
El proceso de instalación comenzará cuando pulse el botón Instalar			

La instalación comienza descargando el motor de base de datos (BDE), instalandolo y configurando los alias del BDE de forma automatica. Descarga e instala las Librerías de Enlace a Datos SQL Links, genera un acceso directo al BDE y otro acceso directo al Gestor de Aplicaciones.



Abriendo el BDE podremos comprobar que los alias se han generado correctamente con el nombre de instancia de servidor correcto.

😂 BDE Administrator C:\Arc	hivos de programa\Common	Files\Borland Sha 📃 🗖 🔀	
Object Edit View Options Help	)		
$rac{}{\sim}$ × $rac{}{\sim}$			
All Database Aliases	Definition of VECTORERPG		
Databases Configuration Definition			
Databases     dBASE Files     dBASE Files     dBASE Files     dBASE Files     dBASE Files     dEatabase     file     file	Type APPLICATION NAME BATCH COUNT BLOB SIZE BLOBS TO CACHE DATABASE NAME DATE MODE ENABLE BCD ENABLE SCHEMA CACHE HOST NAME LANGDRIVER MAX QUERY TIME MAX QUERY TIME MAX QUERY TIME MAX QUERY TIME MAX ROWS NATIONAL LANG NAME OPEN MODE SCHEMA CACHE DIR SCHEMA CACHE TIME SCHEMA CACHE TIME SCHEMA CACHE SIZE SCHEMA CACHE SIZE SQLQRYMODE TDS PACKET SIZE USER NAME	MSSQL 200 999 65535 VECTORERPG 0 FALSE FALSE Borland ESP Latin-1 300 -1 READ/WRITE 8 -1 0048-0FICINA\SQLEXPRESS SHARED AUTUCUMMIT 4096 se	

## 2.- Instalación Personalizada.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)
1 Tipo de Instalación
Escoja el tipo de instalación que se ajuste a sus necesidades:
C Típica (Recomendada)
Personalizada
🔘 A partir de un archivo de configuración *.cfg (Solo personal cualificado):
🕞 Examinar
Siguiente Cancelar

En este tipo de instalación podemos llegar a intervenir en el proceso, cosa que no se puede hacer en la instalación Típica.

Existen varios puntos de la instalación que podemos configurar, como instalar o no el BDE, las SQL Links, hacer un acceso directo del BDE, del Gestor de aplicaciones o crear un Grupo de programas para Vector-ERP. Una vez que escojamos las opciones deseadas el proceso de instalación continua al paso 3. Punto que hemos visto al inicio de este documento.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)
2 Instalación Personalizada
Escoja las opciones de instalación que le interesen:
<ul> <li>Instalar BDE v.5.1.1</li> <li>Instalar librerías de conectividad (DLL)</li> <li>Crear un icono en el escritorio para el Gestor de Aplicaciones</li> <li>Crear un icono en el escritorio para el Administrador del BDE</li> <li>Crear un grupo de programas para Vector-ERP</li> </ul>
Anterior Siguiente Cancelar

## 3.-Instalación A partir de un archivo de Configuración \*.cfg (Solo personal cualificado):

Esta opción permite hacer instalaciónes a partir de un archivo CFG que posee la configuración del tipo de instalación que deseamos. Muy util cuando se trata de la instalación masiva de varios puestos cliente que llevarán identica configuración.

Para generar el archivo CFG tendriamos que configurar un primer puesto con la configuración deseada. Una vez realizada esta configuración pincharíamos en el boton de Guardar la Configuración.

Instalación de Vector-ERP (Cliente)	
3 Confirmar los Datos de la	client Instalación
Confirme los datos de la instalación:	
Nombre del Servidor/Instancia SQL Server	0048-OFICINA\SQLEXPRESS
Carpeta de Vector-ERP en el Servidor	C:\VectorERP
Alias de la Base de Datos General	VECTORERPG
Alias de la Base de Datos Modelo	VECTORERP
Grupo de Programas de Vector-ERP	IDSWIN.EXE,NOMIWIN.EXE,CONTWIN.EX
🗐 Guardar la Configuración	Anterior Siguiente Cancelar

Esto lo que generará será un fichero con extensión CFG, el cual guardaremos en un punto accesible por todos los puestos.

En la siguiente instalación cliente la haremos a partir de un archivo \*.CFG e importaremos el archivo CFG que posee la configuración deseada de forma que instalará lo que esté definido en ese archivo.

	Examinar			
	Buscar en:	🞯 Escritor	io 💌	• 🖬 📩 🖬 •
Instalación de Vector-ERP (Cliente)	Documentos recientes E scritorio Mis documentos	Nombre Cliente. Estadist ALAVA CLIENTE GIPUZKO BIZKAIA Mis sitio: Mis docu	rig 1 1 cas 2 35 DA s de red imentos	Tipo           KB         Archivo CFG           KB         Arcceso directo           Carpeta de archivos         Carpeta de archivos           Carpeta de archivos         Carpeta de archivos           Carpeta de archivos         Carpeta de archivos           Carpeta del sistema         Carpeta del sistema           Carpeta del sistema         Carpeta del sistema
<ul> <li>C Típica (Recomendada)</li> <li>C Personalizada</li> <li>A partir de un archivo de configuración *.cfg (Solo personal cualificado);</li> </ul>	Mi PC	<		
Siguiente Cancelar	Mis sitios de red	Nombre: Tipo:	Cliente.cfg Archivos de Configuración (*.CFG)	